



| |
|--|
| Produktänderung |
| perma NOVA Steuereinheit: Update auf Softwareversion 6.8 |
| PCN-Nummer: |
| 1808-02-00 |
| Aktuelles Datum: |
| 10.08.2018 |
| Details: |
| <p>Die perma NOVA Softwareversion 6.8 beinhaltet folgende Neuerungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erkennung der LC-Größe: <p>Die Erkennung der LC-Größe wurde optimiert und erfolgt nach Aktivierung innerhalb von 24 Stunden (Quickstart-Funktion). Innerhalb der ersten 24 Stunden erfolgt eine Erstspende unabhängig von der Laufzeit, Temperatur oder LC-Größe.</p> 2. Anzeige der LC-Größe: <ul style="list-style-type: none"> - In den ersten 24 Stunden: Alle Balken blinken (Erkennung läuft)  <ul style="list-style-type: none"> - Nach 24 Stunden: Blinkender Balken mittig für LC 65 bzw. blinkender Balken rechts für LC 125  3. Durch weitere Anpassungen und Optimierungen in der Software wurde das Spendeverhalten des perma NOVA weiter verbessert. |
| Betroffene Produkte: |
| perma NOVA Steuereinheit (Art. No. 107271) |
| Änderung ab: |
| Serieneinführung im 3. Quartal 2018 |
| Bemerkung: |
| - |